

LOS Rollen

Bei den hier beschriebenen Berechtigungen handelt es sich um die generellen Einstellungen in myWMS-L. Einzelne Dialoge oder Erweiterungen können davon abweichen (siehe Detailbeschreibung der Dialoge).

Aktionen:

r = lesen (Öffnen der Dialoge in Entity-Explorer. Selektionen und Filter sind verfügbar)

w = schreiben (Aktivierung der Funktionen für Erzeugen, Ändern und Löschen im Entity-Explorer)

x = ausführen. Benutzung der operativen Dialoge oder Funktionen in Kontextmenüs

Rolle	Admin	Operator	Foreman	Inventory	Clearing
Fenster:					
Avis erzeugen	x		x	x	
Wareneingang	x	x	x	x	
WA-Auftrag aufgeben	x		x	x	
WA-Auftrag zusammenstellen	x		x		
Lagergeld erfassen	x	x	x	x	
Dienstleistung (VAS)	x	x	x	x	
Klärungsfälle	x				x
Aktionen:					
Chargen sperren / entsperren	x			x	
Umbuchungen	x		x	x	
Menge ändern	x		x	x	
Berichte/Extras:					
Bestandsspiegel	x	x	x	x	
Lagergeldreport	x		x	x	
Zählaufträge erzeugen	x		x	x	
Entity-Explorer:					
System	r w x		r	r	r
Stammdaten Lager	r w x	r	r w x	r x	r
Stammdaten Artikel	r w x	r	r	r w x	r
Stammdaten Strategien	r w x	r	r w x	r	r
Stammdaten Lagergeld	r w x		r	r w x	r
Stammdaten Staplersteuerung	r w x	r	r w x	r	r
Stammdaten VAS	r w x	r	r w x	r w x	r
Bestandsdaten	r w x	r	r x	r x	r
Bewegungsdaten Lagereinheiten	r		r	r	r
Bewegungsdaten Ladehilfsmittel	r		r	r	r
Bewegungsdaten Sonstige	r w x		r x	r x	r
Wareneingang	r w x	r	r x	r x	r
Warenausgang	r w x	r	r x	r x	r
Interne Aufträge	r w x	r	r x	r x	r
Dokumente	r w x	r	r x	r x	r
Mobil:					
Alle Prozesse	x	x	x	x	

LOS Rollen

.OS